INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU RACS 4 NA PLATFORMACH WINDOWS VISTA/WINDOWS 7 (X86 | 64 BIT) REV.A

UWAGA!

Czynności opisane w niniejszej instrukcji należy wykonać po pierwszym zainstalowaniu programu PR Master w komputerze z systemem Windows Vista/Windows 7. Instalacja każdej kolejnej wersji programu już nie wymaga powtarzania poniższych kroków. Brak wykonania poniższej procedury będzie skutkował wyświetlaniem komunikatów typu "Uszkodzona baza danych", lub "Settings.VAL file is out of date"

Te same kroki należy wykonać w odniesieniu do programu Remote Monitor.

- 1. Otwórz folder, w którym zainstalowano program PRMaster.exe (zwykle C:\Program files\Roger\C:\Program Files\Roger\Access Control System 4.3)
- Zaznacz program PR Master, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Rozwiąż problemy ze zgodnością:

	RACS4		2010-04-23 09:24	Doku
-	🔝 PRMaster		2010 0.4 22 15:46	Aplik
-	🗿 PRM3Lang		Otwórz	İstav
	Order	۲	Uruchom jako administrator	Joku
	🎡 LSelect3		Rozwiąż problemy ze zgodnością	Aplik
	🛃 Logo	<u>6</u>	Scan with Microsoft Security Essentists) bra:
	📄 Help	1	Edit with Notepad + +	oku
	🛐 F7CharConv		Przypnij do paska zadań	İstav
	🌗 Demo		Przypnij do menu Start	olde
	🚳 DECAB		Przywróć poprzednie wersje	lik v
	📑 database		MA:śliji do	📕 lik C
	📄 Czytaj		wysny do	 Joku
	🛐 Config		Wytnij	İstav
	🜔 CDM 2.04.16		Kopiuj	Aplik
			Utwórz skrót	
ata	Rozmiari 6 2010		llsuń	
	Kozimai, 0,29		Zmień parwe	
			Zmien nazwę	
			Właściwości	

3. W oknie **Zgodność programów** wybierz opcję **Wypróbuj zalecane ustawienia**:

() E	Zgodność programów	×
Wy	bierz opcję rozwiązywania problemów	
•	Wypróbuj zalecane ustawienia Wybierz tę opcję, aby na próbę uruchomić program przy użyciu zalecanych ustawień zgodności.	
•	Rozwiąż problemy z programem Wybierz tę opcję, aby wybrać ustawienia zgodności na podstawie zauważonych problemów.	
	An	ılui

4. Kiedy wyświetli się komunikat **Testuj ustawienia zgodności dla programu**, kliknij **Uruchom program**:

🕞 🗟 Zgodność programów
Testuj ustawienia zgodności dla programu
Zastosowane ustawienia: Tryb zgodności systemu Windows: Windows XP (Service Pack 2)
Uruchom program, aby upewnić się, że nowe ustawienia naprawiły problem. Po uruchomieniu programu z tymi ustawieniami kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Uruchom program
Dalej Anuluj

5. Program zacznie się uruchamiać. Najpierw wyświetli się zminimalizowane okno kontroli konta użytkownika na pasku zadań Windows. Należy kliknąć jego ikonę, co spowoduje rozwinięcie okna:

	😲 Configuration	application for access control prosi o Twoje pozwolenie			
6					
	Kliknij tutaj				
😯 Kontrola kon	ta użytkownika				
Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze?					
	Namua ara gramu	Configuration application for access			
- A	Nazwa programu:	control			
<u>A</u>	Sprawdzony wydawca: Pochodzenie pliku:	control Roger sp.j. Dysk twardy w tym komputerze			
Pokaż szcz	Sprawdzony wydawca: Pochodzenie pliku: egóły	Control Roger sp.j. Dysk twardy w tym komputerze Tak Nie			

6. Kliknij Tak. PR Master zacznie się uruchamiać. Uwaga: ikona PR Mastera jest w pasku zadań, należy ją kliknąć:



7. PR Master powinien uruchomić się bez przeszkód. Zamknij PRMaster-a i w oknie **Zgodność programów** kliknij **Dalej**. Wyświetli się okno pokazane na poniższym rysunku:



8. Kliknij Tak, zapisz ustawienia dla tego programu.

Od tego momentu, każda kolejna instalacja PR Mastera nie będzie wymagała wykonywania procedury zaprezentowanej w tym dokumencie.

Kontakt

Roger sp. j. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: 055 272 0132

Faks: 055 272 0133 e-mail: <u>biuro@roger.pl</u>

Internet: <u>www.roger.pl</u>